

KX-PX2 プリンタードライバーVer.6.21 Windows Vista(R)用

KX-PX2 プリンタードライバーVer.6.21 Windows Vista(R)用

ソフト名	Panasonic KX-PX2 用プリンタードライバー
対象プリンター	KX-PX2
登録名/容量	PX2_620_JAN.exe/5,650,792 バイト
バージョン	Ver.6.21
著作権者	パナソニック株式会社
公開日	2007 年 6 月 15 日
転載条件	転載不可

動作環境

OS	Microsoft® Windows Vista ^(R)
グラフィック	High Color (16bit) 以上 ディスクリップ領域 800ドット x600ドット以上
インターフェース	USB 端子(タイプ A)

プリンタードライバーインストール

ダウンロード手順

ステップ 1. 「管理者」(Administrator)ユーザーでログインしてください。



ステップ 2. 他のアプリケーションを開いている場合は閉じてください。



ダウンロードのリンクをクリックしてください。[ファイルのダウンロード・セキュリティの警告]画面が表示します。

ステップ 3.

- 《実行》をクリックした場合:「PX2_620_JAN.exe(5,650,792 バイト)」ファイルが Windows Vista^(R) の「一時フォルダ」に保存され、自動的に 4.の画面が表示します。
- 《保存》をクリックした場合:「PX2_620_JAN.exe(5,650,792 バイト)」ファイルの保存場所などの変更ができます。任意の場所に保存してください。(そのまま「保存」を実行すると「ユーザーダウンロードフォルダ」に保存されます。)[ダウンロードの完了]画面が表示したら《実行》をクリックしてください。

- [PX2_620_JAN.exe/5,650,792 バイトのダウンロード](#)



ステップ 4. [Internet Explorer - セキュリティの警告]画面が表示したら《実行する》をクリックしてください。プリンタードライバーのインストールが始まります。

ソフトウェアをインストールする際の注意事項

- インストール前にコンピューターと「Panasonic KX-PX2」を接続しないでください。
プリンタードライバーをインストールする前にコンピューターと「Panasonic KX-PX2」を接続して電源を入れた場合、「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示されることがあります。その場合は、接続を切断してからインストールを開始してください。
- インストール画面の説明にしたがってプリンタードライバーをインストールしてください。
- Windows Vista^(R) の「ユーザーアカウント制御」機能が ON になっている場合、インストールを実行しようとするとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。その場合は《続行》を選んでインストールを開始してください。
- 「Panasonic KX-PX2 プリンタードライバー」がすでにインストールされていた Windows (Windows XP など) から Windows Vista^(R) にアップグレードした場合、インストールを実行すると「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか？」画面が表示されますので、《はい》をクリックしてください。以前のバージョンのプリンタードライバーがアンインストールされます。
PC 再起動後、再度ダウンロードした「PX2_620_JAN.exe」ファイルをダブルクリックして新しいバージョンのプリンタードライバーをインストールしてください。
- インストールの途中で「Windows セキュリティ」画面が表示されます。その場合は《インストール》をクリックしてください。
- インストール中の手順の画面が他の画面にかくれてしまった場合には、「Alt キー」と「Tab キー」を押して手順の画面を前面に出してください。

<お知らせ>

- 同梱の SD Viewer for Printer は、Windows Vista[?] には、対応していません。
- Panasonic KX-PX2 プリンタードライバーのインストール完了後、ダウンロードしたファイルが不要の場合はご確認の上、PX2_620_JAN.exe ファイルを削除してください。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です