

KX-PX100 プリンタードライバーVer.2.00 Windows 2000/XP 用

KX-PX100 プリンタードライバーVer.2.00 Windows 2000/XP 用

ソフト名	Panasonic KX-PX100 Windows 2000/XP 用プリンタードライバー
対象プリンター	KX-PX100
登録名/容量	KX1002X0.EXE/102,160 バイト
バージョン	2.0.0.0
著作権者	パナソニック株式会社
公開日	2005 年 11 月 4 日
転載条件	転載不可

動作環境

OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional Microsoft® Windows® 2000 Professional
グラフィック	High Color (16bit) 以上 ディスクリップ領域 800ドット x600ドット以上
インターフェース	USB 端子(タイプ A)
搭載メモリー	128MB 以上(256MB 以上推奨)
ブラウザ	Internet Explorer6.0 以上

- Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

ダウンロード、ご使用に関する注意事項

このプリンタードライバーは Windows 2000/XP 専用です。他の OS ではご使用になれません。

ダウンロード手順

既にプリンタードライバーをインストールしている場合

- Windows XP の場合、[スタート]→[プリンタと FAX]を選択し、「Panasonic KX-PX100」アイコンで右クリックして[削除]を選択します。ご使用のパソコンによっては「プリンタと FAX」が表示されていない場合があります。その場合は[スタート]→[コントロールパネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[プリンタと FAX]を選択してください。

- Windows 2000 の場合は、[スタート]→[設定]→[プリンタ]を選択し、「Panasonic KX-PX100」アイコンで右クリックして[削除]を選択します。
- 「プリンタ 'Panasonic KX-PX100'を削除してもよろしいですか？」と聞かれますので「はい」をクリックしてください。
- パソコンを再起動してください。

ダウンロードしたいファイルをクリックし、[実行]をクリックしてください。

※必要な場合は「保存」を選択し、ダウンロードファイルを任意の場所に保存してくださ

ステップ 1. い。(後述参照)

- [PX1002X0.EXE/102,160 バイトのダウンロード](#)



自動的に「C: ¥Temp」フォルダに以下のフォルダが保存されます。

PX1002X0

※ダウンロードファイルを保存する場合

- 下記ファイルがダウンロードされます。
PX1002X0.EXE (102,160bytes)
- ステップ 2. • ダウンロードした PX1002X0.EXE ファイルをダブルクリックすると「ファイルの一時保存先」画面が表示されますので、「一時保存先」を任意で指定してから [OK]をクリックしてください。

必要ない場合はそのまま[OK]をクリックしてください。

上記のフォルダが保存されます。(保存先を指定した場合は任意のフォルダに、そのまま[OK]をクリックした場合は「C: ¥Temp」に保存されています)

インストールの手順については[PX1002X0]フォルダの中にある「Readme.txt」をご参照ください。

<お知らせ>

- Panasonic KX-PX100 プリンタードライバーのインストール完了後、ダウンロードしたファイルが不要の場合はよくご確認の上、「PX1002X0」フォルダを削除してください