KX-PX10 プリンタードライバーVer.6.21 Windows Vista(R)用

KX-PX10 プリンタードライバーVer.6.21 Windows Vista(R)用

ソフト名	Panasonic KX-PX10 用プリンタードライバー
対象プリンター	KX-PX10
登録名/容量	PX10_620_JAN.exe/5,637,600 バイト
バージョン	Ver.6.21
著作権者	パナソニック株式会社
公開日	2007 年 5 月 18 日
転載条件	転載不可

動作環境

OS	Microsoft® Windows Vista(R)
グラフィック	High Color (16bit) 以上　ディスクトップ領域 800 ドット x600 ドット以上
インターフェース	USB 端子（タイプ A）

プリンタードライバーインストール

ダウンロード手順

ステップ 1. 「管理者」（Administrator）ユーザーでログインしてください。

ステップ 2. 他のアプリケーションを開いている場合は閉じてください。

ステップ 3. ダウンロードのリンクをクリックしてください。［ファイルのダウンロード・セキュリティの警告］画面が表示します。

- 《実行》をクリックした場合：「PX10_620_JAN.exe（5,637,600 バイト）」ファイルが Windows Vista(R) の「一時フォルダ」に保存され、自動的に 4.の画面が表示します。
- 《保存》をクリックした場合：「PX10_620_JAN.exe（5,637,600 バイト）」ファイルの保存場所などの変更ができます。任意の場所に保存してください。（そのまま「保存」を実行すると「ユーザーダウンロードフォルダ」に保存されます。）［ダウンロードの完了］画面が表示したら《実行》をクリックしてください。

PX10_620_JAN.exe/5,637,600 バイトのダウンロード



ステップ 4. ［Internet Explorer - セキュリティの警告］画面が表示したら《実行する》をクリックしてください。プリンタードライバーのインストールが始まります。

ソフトウェアをインストールする際の注意事項

インストール時は、取扱説明書の記載も合わせてご覧ください。

- インストール前にコンピューターと「Panasonic KX-PX10」を接続しないでください。
  プリンタードライバーをインストールする前にコンピューターと「Panasonic KX-PX10」を接続して電源を入れた場合、「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示されることがあります。その場合は、接続を切断してからインストールを開始してください。
- インストール画面の説明にしたがってプリンタードライバーをインストールしてください。
- Windows Vista(R) の「ユーザーアカウント制御」機能が ON になっている場合、インストールを実行しようとすると［ユーザーアカウント制御］画面が表示されます。その場合は《続行》を選んでインストールを開始してください。
- 「Panasonic KX-PX10 プリンタードライバー」がすでにインストールされていた Windows（Windows XP など）から Windows Vista(R) にアップグレードした場合、インストールを実行すると「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか？」画面が表示しますので、《はい》をクリックしてください。以前のバージョンのプリンタードライバーがアンインストールされます。
  PC 再起動後、再度ダウンロードした「PX10_620_JAN.exe」ファイルをダブルクリックして新しいバージョンのプリンタードライバーをインストールしてください。
- インストールの途中で［Windows セキュリティ］画面が表示します。その場合は《インストール》をクリックしてください。
- インストール中の手順の画面が他の画面にかくれてしまった場合には、「Alt キー」と「Tab キー」を押して手順の画面を前面に出してください。

＜お知らせ＞

- 同梱の SD Viewer for Printer は、Windows Vista? には、対応しておりません。
- Panasonic KX-PX10 プリンタードライバーのインストール完了後、ダウンロードしたファイルが不要の場合はご確認の上、PX10_620_JAN.exe ファイルを削除してください。

- Microsoft、Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です